

# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---


## Betriebssysteme WS 2010/2011




**Jörg Kaiser**  
**IVS – EOS**

**Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg**

# Schichtenmodell



# Schichtenmodell



# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---

## Ein Programm "in Ausführung":

### Benötigte Ressourcen:

Prozessor  
Speicher

### Beschreibung eines Zustands während der Programmausführung:

Befehlszähler  
Prozessorregister  
Speicherinhalt

### Bekannte Programmierungskonzepte:

Prozedur, Routine, Unterprogramm, Funktion, ..



# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---

Progammierkonzept: Prozedur, Routine, Funktion, ..

**Bestandteile:**

Programmcode

Daten

Dyn. Ausführungsumgebung

- Parameter

- Ausführungsstatus



wird auf dem Stack angelegt und verwaltet

**Aufruf:**

Programmierer, expliziter Aufruf aus dem Programm, Rückkehr zur Aufrufstelle nach Abarbeitung.


**Systemunterstützung:**

Spezielle Instruktionen, Compiler




# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit


## Aufrufhierarchie bei Routinen



**feste, streng geschachtelte,  
 hierarchische (asymmetrische)  
 Aufruffolge.**



Stack wächst in diese Richtung



# LINK

## Link and Allocate (M68000 Family)

# LINK

**Operation:**  $SP - 4 \rightarrow SP; An \rightarrow (SP); SP \rightarrow An; SP + d_n \rightarrow SP$

**Assembler  
Syntax:**

LINK An, # < displacement >

**Attributes:**

Size = (Word, Long\*)

\*MC68020, MC68030, MC68040 and CPU32 only.

**Description:** Pushes the contents of the specified address register onto the stack. Then loads the updated stack pointer into the address register. Finally, adds the displacement value to the stack pointer. For word-size operation, the displacement is the sign-extended word following the operation word. For long size operation, the displacement is the long word following the operation word. The address register occupies one long word on the stack. The user should specify a negative displacement in order to allocate stack area.

**Condition Codes:**

Not affected.

**Instruction Format:**

WORD

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	REGISTER		
WORD DISPLACEMENT															

**Instruction Format:**

LONG

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	REGISTER		
HIGH-ORDER DISPLACEMENT										LOW-ORDER DISPLACEMENT					

main:

```

pushl %ebp
movl %esp,%ebp
pushl $0
call exit
addl $4,%esp
movl %ebp,%esp
popl %ebp
ret

```







# Das Konzept der Ko-Routine

- ➔ Mittel zur Strukturierung und expliziten Kontrolle nebenläufiger Aktivitäten.
- ➔ KR repräsentieren gleichberechtigte, autonome Kontrollflüsse.
- ➔ Gleichberechtigte (symmetrische) Beziehungen.
- ➔ Anstelle eines "Return" bei Routinen wird beim Wechsel der Koroutinen jedesmal explizit angegeben, wohin die Kontrolle transferiert werden soll.
- ➔ Abfolge der Aufrufe kann sich ändern.

Routinen



Koroutinen



# Das Konzept der Ko-Routine

---

Primitive zur Steuerung von Koroutinen:

**create:** Erzeugung, nicht Aktivierung, einer neuen Koroutine

**resume:** Suspendierung der laufenden Koroutine und Übertragen der Kontrolle auf eine andere Koroutine. Wiederaufnahme einer suspendierten Koroutine an der Stelle, an der die Kontrolle abgegeben wurde.

Grundregeln:

- ➔ die Ausführung einer Koroutine muss dort fortgesetzt werden, wo die Koroutine suspendiert wurde.
- ➔ jede Koroutine muss zu Ende kommen.




# Anwendungsbeispiel für Co-Routinen

```
var q := new queue
```

```
coroutine produce  
loop  
  while q is not full  
    create some new items  
    add the items to q  
  yield to consume
```

```
coroutine consume  
loop  
  while q is not empty  
    remove some items from q  
    use the items  
  yield to produce
```




# Eigenschaften der Koroutinen

---

1. die Ausführung beginnt immer an der letzten "Unterbrechungsstelle", d. h., an der zuletzt die Kontrolle über den Prozessor abgegeben wurde.
2. Die Kontrollabgabe geschieht dabei grundsätzlich kooperativ (freiwillig).
3. Der Zustand ist invariant zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausführungen.
4. Eine Koroutine muss ihren Zustand bei Abgabe der Kontrolle speichern. Sie kann als "zustandsbehaftete Prozedur" aufgefasst werden.



# "One program at a time"



# "One program at a time"

---

Fragen:

1. Woher weiß das Programm, wann eine E/A Operation stattfindet oder beendet ist?
2. Was macht man mit der Wartezeit?

Effizienz

Synchronisation

Ad hoc Lösung zu 1:

Programmierte Ein/Ausgabe, periodische Abfrage von Kontrollregistern und Gerätezustand. ➡ Aktives Warten, busy waiting.


Ad hoc Lösung zu 2:

Explizite Programmierung der Ausführung mehrerer Aufgaben in einem sequentiellen Programmablauf.




# Koordination mit Geräten: Systembezogene Unterbrechungen

Hardware-  
Unterstützung  
durch die CPU



# Interrupt Bearbeitung





# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---


## Eigenschaften von Unterbrechungen:

- ➔ **Unterbrechungen führen auf der Hardwareebene einen Kontrolltransfer durch.**
- ➔ **Unterbrechungen werden zwingend behandelt.**
- ➔ **Unterbrechungen führen häufig zu einem Wechsel der Schutzebene z.B. von der Anwendungsebene in die Systemebene.**



# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

Unterbrechungsbearbeitung bietet die Möglichkeit zu einer für das Anwendungsprogramm (AP) völlig transparenten Nebenläufigkeit.




# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---

**Gesucht: Mechanismus zum sicheren Aufruf von Funktionen/Diensten des Betriebssystems.**

**Problem: Trennung von Anwenderadressraum und Systemadressraum.  
Häufig Unterstützung durch die Hardware: Supervisor/User Status, MMU**

**Anforderungen: Nur erlaubte Einsprungstellen in die Systemroutinen.  
Transparenz, wo bestimmte Routinen tatsächlich liegen.**



**Programmbezogene Unterbrechung, Trap: synchrone, reproduzierbare Unterbrechung**

- spezielle Instruktion der CPU oder Ausnahmebedingung der Hardware.
- Systemaufruf.
- Adreßraumverletzung.
- Unbekannter Befehl.
- Falsche Adressierungsart.
- Fehlerhafte Rechenoperation.



# Strukturierung von Aktivitäten und Nebenläufigkeit

---


## Vergleich Interrupt und Trap:

	<b>Interrupt</b>	<b>Systemaufruf (Trap)</b>	<b>Ausnahme (Trap)</b>
<b>Quelle</b>	<b>extern</b>	<b>intern</b>	<b>intern</b>
<b>Synchronität</b>	<b>async.</b>	<b>sync.</b>	<b>sync.</b>
<b>Vorhersagbarkeit</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>nur bedingt</b>
<b>Reproduzierbarkeit</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>




# Der Preis der Nebenläufigkeit: Konsistenz

Beispiel: Gemeinsame Nutzung einer Zählvariablen.  
 Problem: Transparenz der nebenläufigen Aktivitäten.



# Der Preis der Nebenläufigkeit: Konsistenz

## Lösungsansatz 1: Abschalten der Interrupts



# Probleme

---

**Während der Zeitdauer der Interruptabschaltung können wichtige Interrupts nicht behandelt werden.**

**Deaktivierung betrifft auch völlig unabhängige Programme, die keine gemeinsame Variable nutzen.**



# Der Preis der Nebenläufigkeit: Konsistenz

---

## Lösungsansatz 2: Unteilbare, atomare Operationen

- ➔ Unteilbare read-modify-write Buszyklen,
- ➔ Test and Set (TAS), Compare and Swap (CAS),
- ➔ Atomare Befehlssequenzen (z.B. ATOMIC (C167 Microcontroller))

**Zur Erinnerung: Diese Lösungen werden von den unteren Schichten der Hardware im Zusammenspiel mit dem BS verwendet. Weitere Lösungen zu den Problemen der Nebenläufigkeit werden später behandelt.**





# Test and Set

---

**Befehl: Test and Set:**

```
boolean testset (int i)
{
    if (i==0)
    {
        i= 1;
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```



# Zusammenfassung

---

Programme werden in einer individuellen Umgebung ausgeführt.

Die Ausführungsumgebung wird durch einen Aktivierungsblock repräsentiert.

Ein Programm kann mehrfach ausgeführt werden.

Routinen bilden eine asymmetrische, synchrone Aufrufbeziehung.

Koroutinen repräsentieren gleichberechtigte, autonome Kontrollflüsse.

Koroutinen bilden eine symmetrische, synchrone Aufrufbeziehung.

Unterbrechungsbearbeitung ermöglicht eine transparente Ausführung mehrerer Programme.

Kontrolltransfer wird nicht mehr kooperativ organisiert, sondern übergeordnet.

Nebenläufigkeit erfordert Maßnahmen zur Konsistenzerhaltung.

